ភារតំលើចម៉ាស៊ីនថតសម្រាប់ការថតរូបទត្ថសម្បត្តទប្បធម័

ទឆីសាស្ត្រ**ដែល**មិនត្រូ**ទ**ភារអុំព្យូន័រ

ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងអត្ថបទស្តីអំពី " របៀបថតរូប" អង្គចងចាំទិន្ន័យរបស់រូបភាពដែលថតដោយឌីជីថលមាន ពីប្រភេទគឺ RAW (នៅពេលថតរូប មានតែបរិមាណពន្លឺដែលចាប់បានដោយម៉ាស៊ីនថតប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកត់ត្រា។ បន្ទាប់មក ត្រូវបន្ថែមពត៌មានដែលចាំបាច់ និងកែសម្រួលអោយចេញជារូបភាព) និង JPEG / TIFF (នៅក្នុងម៉ាស៊ីនថតទទួលបានដោយខ្លួន ឯងនូវបរិមាណចាំបាច់នៃពន្លឺដែលចាប់បាន។ បន្ទាប់មក ម៉ាស៊ីនថតបំលែងទិន្ន័យទាំងនោះនៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្ទាល់អោយទៅជា រូបភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ។ ភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទនៃរូបភាពទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម។

		តើវាសមស្របសម្រាប់ការកែតម្រូវរូបតាពនៅពេល
ប្រតេទ	ការកែសម្រួល	ក្រោយឬទេ?
RAW	អាចបើក និងកែរូបភាពជាមួយកម្មវិធី RAW	សមស្រប
JPEG	អាចបើក និងកែរូបភាពជាមួយកម្មវិធីទូទៅ	មិនសមស្រប
TIFF	អាចបើក និងកែរូបភាពជាមួយកម្មវិធីទូទៅ	សមស្រប

វិធីសាស្ត្រក្នុងការកែសម្រួលទិន្ន័យប្រភេទ RAW ដោយប្រើកម្មវិធី ក៏ដូចជាការបំលែងទិន្នន័យរូបភាពជា JPEG រឺ TIFF ស្រាប់ គឺសមបំផុតសម្រាប់ថតរូបវត្ថុសម្បត្តិវិប្បធម៌ដែលទាមទារឲ្យមានពណ៌ និងទំហំរូបភាពត្រឹមត្រូវ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺចាំបាច់ត្រូវមានកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីបំលែងរូបភាព ត្បិតទិន្ន័យប្រភេទ RAW ផ្ទាល់ មិនអាចប្រើការបានឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទិន្ន័យប្រភេទ JPEG គឺជាប្រភេទរូបភាពដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ និងសមស្របសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ដោយសារតែទំហំរបស់វាតូច។ ដោយគ្រាន់តែកំណត់មុខងារក្នុងម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា (Camera Setting) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេល ថត គេអាចប្រើទិន្នន័យ JPEG ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនថតផ្ទាល់បាន ទោះបីជាការថតរូបវត្ថុសម្បត្តិវិប្បធម៌ក៏ដោយ ។

🔾 អំពីភារតំណត់មុខចារសម្រាប់ថត

ម៉ូតសម្រាប់ថត (Shooting mode) ឆិខការគំណត់សម្រាប់ថត

ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងលើរូបភាព រPEG ដែលបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា គឺមិនសមស្របសម្រាប់ការកែសម្រួល នៅពេលក្រោយទេ ពីព្រោះនៅពេលរូបភាពត្រូវបានកែដោយប្រើក្មមវិធីអាចធ្វើអោយរូបភាពកាន់តែមិនល្អ ហើយគុណភាពរូប ក៏កាន់តែទាបដែរ ។ អ្វីដែលល្អបំផុត គឺរក្សា និងប្រើប្រាស់រូបភាពដើមដែលយកចេញពីម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាផ្ទាល់តែម្តង។ ដូច្នេះ ជាការចាំបាច់ក្នុងកំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការថត លើចំណុចខាងក្រោម

១- ហ្វូខស់ស៊ីង (Focusing)

ទោះបីជាការតំលើងម៉ាស៊ីនថត (Camera Setting) និងពិនិត្យពណ៌បានត្រឹម ត្រូវក៏ដោយ ប្រសិនបើ Focusing មិនសមរម្យទេ វាពិបាកក្នុងការទទួលបានរូបភាពល្អ ។ ជាទូទៅម៉ាស៊ីនថតឌីជីថលប្រភេទធំភាគច្រើនមានមុខងារ Focus ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលហៅថា (AF) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណុច Focus ដែលត្រូវផ្តោតលើមានច្រើនអាស្រ័យលើ វត្តដែលត្រូវថត ដែលមុខងារ Autofocus មិនអាចចាប់បានចំណុចដែលត្រូវថតទាំង នោះបាន ។ ម៉ាស៊ីនថតឌីជីថលភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នអាចថតផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់ ខាងក្រោយ ។ ទោះបីមិនអាចមើលឃើញចំណុច Focus ដែលត្រូវផ្តោតក្នុងកញ្ចក់ឆ្លុះ (Viewfinder)[,] ក៏ដោយ គេអាចប្រើអេក្រង់ក្រោយពង្រីកមើលផ្ទាល់ និង Focus បានយ៉ាង ច្បាស់ ។



២ ពន្លឺ

នៅក្នុងការថតរូបជាឯកសារ ចំពោះវត្ថុមួយដែលត្រូវថតដោយប្រើពន្លឺ វាជាការចាំបាច់ណាស់ក្នុងគិតអំពីបរិមាណពន្លឺ ដែលសមស្របដែលប៉ះទៅនឹង Sensor ។ ជាពិសេសក្នុងករណីថតជារូប JPEG ដែលជារូបពិបាកនឹងកែសម្រួលនៅពេលក្រោយ នោះ វាចាំបាច់ត្រូវគិតអំពីពន្លឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំឡុងពេលថត ។ អ្នកអាចប្រើពន្លឺស្វ័យប្រវត្តិ (AUTO) បាន ប៉ុន្តែត្រូវចាំបាច់កែតម្រូវ ពន្លឺលើវត្តុដែលត្រូវថត ។ ជាការងាយនោះគឺ ត្រូវយល់អំពី អ៊ីស្ត្រក្រាម (Histogram) និងប្រើមុខងារអ៊ីស្ត្រក្រាមបង្ហាញក្នុងកាមេរ៉ា ដើម្បីពិនិត្យមើលការថតនីមួយៗ ។ ប្រសិនបើថិតនៅក្រោម (Under) ត្រូវកែបន្ថែមពន្លឺ ប៉ុន្តែបើលើស (Over) ត្រូវកែបន្ថយពន្លឺ ។ ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទស្តីអំពី" វិធីថតរូប" វត្ថុសិល្បះដែលត្រូវថតគឺភាគច្រើននៅនឹងគ្មានចលនា ដូច្នេះជាទូទៅគេប្រើ Av ម៉ូតដើម្បីថត ។

៣-ការតំលើងម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា

កត្តាធំបំផុតដែលកាត់បន្ថយភាពជាក់លាក់នៃរូបភាព គឺភាពរំញ័រនៃរូបភាព ។ ដូច្នេះនៅអំឡុងពេលថត វាមានសារៈសំ ខានណាស់ក្នុងការប្រើជើងកាមេរ៉ាដែលមាំ ហើយប្រើខ្សែ និងឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលាដោយខ្លួនឯងដើម្បីថត។ ព្រមទាំង ជៀស វាងការប៉ះម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា។

¹ សំដៅលើកញ្ចក់មូលនៅផ្នែកខាងលើម៉ាស៊ីន សម្រាប់ឆ្លុះមើលនៅពេលថត។

🔘 អំពីការកំណត់ MENU ម៉ាស៊ីនថត

ជាឧទាហរណ៍នៅទីនេះសូមលើកយកផ្ទាំងបង្ហាញ MENU របស់ម៉ាស៊ីន Canon ព្រមជាមួយរូបភាពដែលបានថតមកពន្យល់ជា ជំហាន ៗ ។

គារៈកំឈាត់របៀមថត នៅពេលចង់បញ្ចេញរូបភាពពីម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាជា JPEG ដំបូងត្រូវចូលកន្លែងសម្រាប់កំណត់របៀបថត។

សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Canon សូមជ្រើសរើសយក " ImageQuality" ។

	ĔĔŸŸŸ	÷ ۵. *
Image quality	RAW	
Веер	Disable	
Release shutter w	ithout card	ON
Image review	2 sec.	

<u>អេក្រង់បង្ហាញរបស់ម៉ាស៊ីន Canon</u>

អ្នកត្រូវកំណត់ជ្រើសយក Image Quality។ នៅលើអេក្រង នេះ គឺបានជ្រើសរើសប្រភេទរូបភាព 「RAW」។





សម្រាប់ការថតជា JPEG សូមជ្រើសរើស 「— (none) 」 ដែលបង្ហាញអេក្រង់ RAW បន្ទាប់មកជ្រើសរើស JPEG ។ នៅលើអេក្រងក្នុងជួរ JPEG មាន L, M, S1 និង S2 ដែលជាទីតាំងជាសម្រាប់កំណត់ប្រភេទនៃ ទំហំរបស់រូបភាពផ្សេងគ្នា។ រូបរាងដូចស្លាបកង្ហារ នៅផ្នែកខាងឆ្វេង គឺបង្ហាញខុសគ្នានៃគុណភាព របស់រូបភាព។ រូបកង្ហាររលោងកោងគឺគុណភាព

រូបភាពទំហំ S1 (ធ្វេង) និងរូបភាពពង្រីក (ស្ដាំ)



រូបភាពទំហំ M (ឆ្វេង) និងរូបភាពពង្រីក (ស្ដាំ)



រូបភាពទំហំ L (ឆ្វេង) និងរូបភាពពង្រឹក (ស្តាំ)



ភាពខុសគ្នានៃទំហំរបស់រូបភាពនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម៖

របស់រូបភាពខ្ពស់ ចំណែកកង្ហាររាងដូចកាំជណ្តើរគឺគុណភាពរបស់រូបភាពទាបជាង។



រូបភាពទំហំ S2(ធ្វេង)និងរូបភាពពង្រីក (ស្ដាំ)

ទំហំនៃរូបភាពកាន់ធំ គឺអាចការប្រើបានកាន់តែយ៉ាងទូលាយ។ ពោលគឺវាអាចពង្រីកមើលបាន ឬក៏អាចប្រើសម្រាប់ការ បោះពុម្ភផងដែរ។ ដោយសារ JPEG គឺជាប្រភេទខ្នាតបង្រួមអាចធ្វើឲ្យទំហំឯកសារតូច ដូច្នេះទំហំរូបភាពកប្បីជ្រើសរើស (ទំហំ L) ដែលផ្តល់នូវគុណភាពរូបខ្ពស់ពីម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា។



ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ គឺការកំណត់យករូប JPEG ទំហំរូប ធំ " L" និងគុណភាពរូបភាពខ្ពស់។

<u>ការកំណត់តុល្យភាពពណ៌ស (White balance setting)</u>

ការថតដោយប្រើពណ៌ត្រឹមត្រូវ គឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅពេលថតវត្ថុសិល្បៈ។ សម្រាប់ការថត ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាចាំបាច់ ក្នុងការចាប់ផ្តើមដោយកំណត់លក្ខខ័ណ្ឌភ្លើងបំភ្លឺ និងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ការជ្រើសរើសតុល្យភាពពណ៌សដោយ ស្វ័យប្រវត្តិធ្វើឱ្យវាមើលទៅដូចជាធម្មជាតិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលថតដោយប្រើអំពូល និងក្នុងករណីអាកាសជាតុ ស្រទុំមានពពក វាមិនមែនតែងតែរំពឹងថានឹងអាចកំណត់ពណ៌បានត្រឹមត្រូវនោះទេ។



ការជ្រើសរើសតុល្យភាពពណ៌សដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ករណីភាគច្រើន ប្រវត្តិ។

ដំបូងវាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្វ័យ



ការថតដោយប្រើ ជ្រើសយកមុខងារតុល្យភាពពណ៌សដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ (Auto white Balance) -និងប្រើ អំពូលបំភ្លឺ

ជាមួយនឹងមុខងារតុល្យភាពពណ៌សដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ (Auto white Balance) វាមិនអាចទៅ រួចទេក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនូវតុល្យភាពនៃពណ៌ ក្រហមបានត្រឹមត្រូវឡើយ។

ការថតដោយប្រើ ជ្រើសយកមុខងារអំពូលបំភ្លឺស្វ័យប្រវត្តិ -និងប្រើ អំពូលបំភ្លឺ

របៀបនៃការថតប្រើមុខងារអំពូលភ្លើង គឺគេផ្ទៀង ផ្ទាត និងធ្វើមានតុល្យភាពជាមួយនឹងពណ៌ដែល ចេញពីអំពូល ប៉ុន្តែភាពចាស់នៃអំពូលនិងប្រភេទ អំពូលមានច្រើន ដូច្នេះត្រូវកែតម្រូវមិនចេះចប់។



ក្នុងការថតទោះតាមវិធីណាក៏ដោយ ឧទាហរណ៍តាមរយៈការធ្វើអោយម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬអង្គ ចងចាំទូទៅក៏ដោយ វាពិបាកក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនូវពណ៌នៃវត្ថុ ឬប្រភពពន្លឺដែលត្រូវថត។ ការថតរូបវត្ថុភ្លឺគ្មានពណ៌ឆើត (ពណ៌ សឬពណ៌ប្រផេះស្រាល) ជាមួយម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា យើងចាំបាច់កំណត់យក Costume White Balance ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រភពពន្លឺ និមួយៗ ។





ករណីការកំណត់មុខងារ 「Custom」 ដោយ ប្រើម៉ាស៊ីន Canon

របៀបក្នុងការកំណត់មុខងារ មានវិធីសាស្ត្រផ្សេ ងៗគ្នាអាស្រ័យលើកាមេរ៉ា ដូចជាវិធីជ្រើសរើស White Balance និងរូបផ្ទាំងតំណាងការថត លើក្រដាស់ពណ៌សរ។ ឬក៏ប្រើវិធីដោយកំណត់ មុខងារជាមុន បន្ទាប់ចាប់ថតរូបផ្ទាល់តែម្តង។



ការបតជោយកែសម្រួល White Balance ដោយដៃ និងប្រើអំពូលភ្លើង

ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ប្រផេះត្រូវបានបង្កើត ពណ៌ប្រផេះឡើងវិញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយ ពណ៌នៃវត្ថុ គឺមានលក្ខណៈធម្មជាតិ។ <u>ការជ្រើសរើសរូបភាព</u> នៅពេលបង្កើតទិន្ន័យរូបភាពជាមួយកាមេរ៉ា អ្នកអាចការកែសំរួលរូបដែលនឹងចេញមកស្របទៅតាមវត្ថុដែល ត្រូវបត គឺមុខងារ Picture control (ក្នុងករណីម៉ាស៊ីន Canon គឺ Picture style)។



ឧទាហរណ៍ តាម " Default " ជ្រើសរើស 「Standard」ធ្វើឲ្យមានកម្រិតពណ៌ (contrast)ខ្ពស់ដូចក្នែកមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញ ដូច្នេះវាបង្កើតនូវរូបភាពដិត ។ 「Portrait」 បង្កើតជារូបភាពដូចមានព៌ណក្រហមភ្លឺនៅលើស្បែក ។ 「Landscape 」 បង្កើតជារូបភាពមានពណ៌ភ្លឺ។ ក្រៅពីនោះ គេអាចជ្រើសរើសមុខងារជាច្រើនទៀត អាស្រ័យលើប្រភេទរបស់ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ា ។

ក្នុងករណីរូបថតវត្ថុសម្បត្តិវប្បធម៌ ការបង្កើនពណ៌ខ្លាំង ឬធ្វើឲពណ៌ដិតហួស វាជាឧបសគ្គក្នុងការកំណត់គុណភាពរបស់រូបថតឲ បានត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវប្រើមុខងារ 「Neutral」ឬ 「Faithful」 (ស្រដៀងនឹងការកែពណ៌ឡើងវិញ ប៉ុន្តែមានការកែ លម្មខ្លះ) ។



រូបដែលប្រើមុខងារ 「Neutral」

រូបដែលប្រើមុខងារ 「Standard」



រូបដែលប្រើមុខងារ 「Landscape」

រូបដែលប្រើមុខងារ 「Portrait」

Picture Style	
Portrait	2,0,0,0
Landscape	4,0,0,0
Neutral	0,0,0,0
📲 Faithful	0,0,0,0
👬 Monochrome	3,0,N,N
🛋 1 User Def. 1	Auto
INFO. Detail set.	SET OK

ឆ្នាំខអេត្រច់អំពីរបៀបកំฌត់មុខចារលម្អិត

សម្រាប់មុខងារនិមួយៗអាចកែសម្រួលភាពច្បាស់ (Sharpness) និងកម្រិតពណ៌ (contrast) បាន។ ចំពោះមុខងារ 「Neutral」 រាល់កម្រិតសម្រាប់កំណត់គឺសូន្យ។

ភារភំឈាត់ឆំសំពឈ៌ (Color space setting) ដើម្បីបង្កើតរូបភាពពណ៌តាមបែបឌីជីថល មានសញ្ញាសម្គាល់ 「ទំហំ ឬទទឹង

នៃពណ៌」 ដែលមានឈ្មោះថា Color space។ បច្ចុប្បន្នជាទូទៅគេប្រើមុខងារ Color Space ដែលមានឈ្មោះថា sRGB។ ដោយសារមុខងារនេះត្រូវបានកំណត់គោលដៅប្រើចំពោះឧបករណ៍ដូចជាម៉ូនីទ័រទូរទស្សន៍ និងអេក្រង់ ដូច្នេះ ទំហំ ឬទទឹងនៃពណ៌ (Color Space) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងបំណងផលិតរូបភាពរស់រវើកជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយកម្រិតវិភាគពណ៌នៃភ្នែកមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ AdobeRGB គឺជា Color Space ដែលមានដែនទំហំពណ៌ធំជាងបន្តិច។



ក្នុងករណីរូបថតវត្ថុសម្បត្តិវិប្បធម៌ ដើម្បីអោយរូបថតនោះអាចប្រើបាននា ពេលអនាគតសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដូចជាការបោះពុម្ពជាដើម ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវថតដោយជ្រើសយកមុខងារ AdobeRGB ដែលមានការ ទំហំពណ៌ Color Space ធំទូលាយ។



ការកំឈត់មុខចារផ្សេចនៅតក្ខួចម៉ាស៊ីនថត

មានការកំណត់មុខងារខ្លះដែលងាយនឹងភ្លេចដូចជា ថ្ងៃខែបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលានៅក្នុងមាស៊ីនថត។ ប្រសិនការកំណត់បានត្រឹមត្រូវ វានឹងជា ប្រយោជន៍ដល់ការរៀបចំ និងការគ្រប់គ្រងរូបភាពនៅពេលក្រោយ។ លើសពីនេះទៀត បើម៉ាស៊ីនកាម៉េរាមានមុខងារ GPS គឺជាចាំបាច់ត្រូវការ



កំណត់(setting) ។

ជាចុងក្រោយ ចំពោះកាតមេម៉ូរី (Memory card) ដែលប្រើក្នុងកាមេរ៉ា ប្រសិនបើវាត្រូវបានលុប ឬ Format ចោល ដោយប្រើកុំព្យូទ័រ អាចជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យមានកំហុសទិន្នន័យ (Data Error) ។ ដូច្នេះកប្បីពិចារណាថា កាតមេម៉ូរី គឺជាស្ពាន រវាងកាមេរ៉ា និងកុំព្យូទ័រ ដូច្នេះមុនពេលថតជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតទំលាប់លុប ឬ Format ដោយប្រើកាមេរ៉ាផ្ទាល់។